

■共通説明

1、管理体系

- ・会社 ▲ 会社メンテナンスで登録、端末単位で帰属会社を初期設定（よって画面中での変更は不可）
- ・業種 同一DB内に複数会社が存在できるが、利用ユーザーは会社別になっていないのでコード体系で切分けを行う
- ・店舗 店舗メンテナンスで店舗の帰属業種を登録（業種は5つまで）
- ・大分類 商品メンテナンスで商品帰属分類を業種毎で設定可能（例えば、同一商品を家具業種では○分類、雑貨業種では△分類）
- ・中分類 店舗メンテナンスで登録
- ・小分類 大分類メンテナンスで登録
- ・商品コード 中分類メンテナンスで登録
- ・PLUコード ◆ 商品メンテナンスで商品にPLU設定（詳しくは商品管理）

主たる出力など

- ・会社 会社別の帳票なし（同一DB内に複数会社用）
- ・業種やグループ 業種やグループの帳票なし（店舗の分類用）
- ・店舗 店舗売上日報月報など
- ・大分類 大分類別実績管理表など
- ・中分類 中分類別実績管理表など
- ・小分類 小分類別曜日売上一覧表（主に商品の分類用）
- ・メーカー 大分類別メーカー売上日報月報（主に商品の分類用）
- ・商品コード 商品在庫受払表など
- & PLUコード

2、取引先体系

- 取引先口座（請求先）No. 0000100 取引口座メンテナンス（支払／請求先になるため、変更権限は高めにする）
- └仕入先（ブランドA）No. 0000101 仕入先メンテナンス（仕入先毎に納品サイトなどの納品パターンを設定）
- └仕入先（ブランドB）No. 0000102 //
- └仕入先（ブランドC）No. 0000103 //

3、コード体系

システムリポジトリ管理にて識別コード群、分類コード群、その他群コードを管理
 （システム導入時であればコード桁数や編集等を変更可能）

識別コード群

| No. | ドメイン名 英字名称 | 外部型 外部形式 | 桁数 | 内部型 内部形式 | 初期・リスト メモ |
|-----|---------------|-------------|----|-------------|----------------------------------------|
| 043 | FraCd | 04:Code_Num | 4 | 1:Char | 0000:関係なし,0101:フロア0,0102:フロア0,0201:フロア |
| 044 | sb01rメーカーコード | 04:Code_Num | 8 | 1:Char | |
| 045 | sb01rレジ分類コード | 04:Code_Num | 7 | 1:Char | |
| 046 | sb01r科目識別コード | 06:Code_Str | 2 | 1:Char | 00:関係なし |
| 047 | sb01r再受コード | 04:Code_Num | 2 | 1:Char | |
| 048 | sb01r会社コード | 04:Code_Num | 3 | 1:Char | |
| 049 | sb01r取引番号 | 04:Code_Num | 10 | 1:Char | |
| 050 | sb01r勘定科目コード | 04:Code_Num | 6 | 1:Char | |
| 051 | sb01r企業番号 | 04:Code_Num | 12 | 1:Char | |
| 052 | sb01r決済カード番号 | 04:Code_Num | 18 | 1:Char | |

分類コード群

| No. | ドメイン名 英字名称 | 外部型 外部形式 | 桁数 | 内部型 内部形式 | 初期・リスト メモ |
|-----|----------------|-------------|----|-------------|----------------------------------------|
| 011 | br08rPOS削除区分 | 04:Code_Num | 1 | 3:Timint | 0:関係なし,1:削除予約 |
| 012 | br08rPOS取引区分 | 04:Code_Num | 1 | 3:Timint | 0:売上,1:返品,2:訂正,3:引渡,4:入金 |
| 013 | br08rPOS精算確定区分 | 04:Code_Num | 1 | 3:Timint | 0:未確定,1:確定済 |
| 014 | br08rPOS精算区分 | 04:Code_Num | 2 | 3:Timint | 01:売上高,02:消費税,04:入金,05:出金,06:約束手当,07:積 |
| 015 | br08rPOS送信区分 | 04:Code_Num | 1 | 3:Timint | 0:関係なし,1:通常送信,2:強制登録 |
| 016 | br08rPOS登録区分 | 04:Code_Num | 1 | 3:Timint | 0:未登録,1:登録済 |
| 017 | br08rPOS連携区分 | 04:Code_Num | 1 | 3:Timint | 0:関係なし,1:未連携,2:連携済 |
| 018 | br08rカード状態区分 | 04:Code_Num | 1 | 3:Timint | 0:有効,1:紛失,2:退会,3:休止,4:無効,8:その他 |
| 019 | br08rコード種類区分 | 04:Code_Num | 2 | 3:Timint | 01:商品-PLU,02:分類コード(商品),03:PLU,04:商品コー |
| 020 | br08rコード設定桁数区分 | 04:Code_Num | 1 | 3:Timint | 0:1,1:10,2:100,3:1000 |

■画面基本操作

- 基本構成（検索条件部、選択一覧部、編集部）

画面上：検索条件部
画面左：選択一覧部
画面右：編集部

＜選択一覧操作＞

- 画面上部の検索条件の結果が選択一覧に表示
- 選択一覧をクリック又はEnterで該当を選択・編集（選択一覧の選択状態だけでは、編集部には反映されない）

＜削除操作＞

- 削除押下にて削除後、必ず確定を押下

- データ確定方法
都度確定画面

下段のファンクションがあるの画面

- 表示編集の都度、データ確定（F12:確定）
例えば、編集部で編集後、確定せず選択一覧で選択する編集内容は破棄される。

一括確定画面

画面左上に動作指定があるの画面

- 表示編集後に一括でデータ確定（F12:確定）
例えば、編集部で編集後、確定せず上段部分で選択変更しても、編集内容は保持される。

■各共通機能

・利用者メンテナンス

利用者の登録・修正・削除を行う。


・利用権限グループ設定

利用権限グループの登録・修正・削除を行う。

・利用権限メニュー設定


利用権限メニューの登録・修正・削除を行う。

・ 端末稼動ログ照会



端末操作記録を表示

端末障害ログ照会



障害ログを表示 (障害ログ送信のデフォルトは手動送信)

・ 端末認証メンテナンス



端末認証の登録・修正・削除を行う。

- ・ 初期セットアップの認証情報
- ・ 端末に認証情報が埋め込まれる (会社コードなど)
- ・ 端末 I D の重複に認証不可 (認証時に不正)
- ・ 認証可能する場合は左の解除を押下

・ ログイン



掲示板



・メニュー



機能メニューを表示する。

・処理不正/障害ログ



処理不正/障害ログを表示する。

センターへの送信はすべて送達管理され、センター未着データは設定回数に従い、送信の都度に自動再送を行う。

センター送達管理
処理状況と不正内容を表示

障害ログ
ローカルの障害ログ内容

・マスタ/HT連携



基本マスタの緊急取得及びHT連携を表示する。